

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки

1. Установить VirtualBox для Вашей операционной системы (<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>).
2. Скачать/получить архив виртуальной машины (далее VM) comp.ova.
3. Выбрать в меню VirtualBox «Файл → Импорт конфигураций».
4. В окне импорта выбрать файл для импорта и после нажатия кнопки «Далее» остальные опции согласно Рис. 1.




Рис. 1. Импорт конфигурации

5. В меню VirtualBox «Файл → Инструменты → Менеджер сетей» создать сеть как показано на Рис. 2–5.




Рис. 2. Создание сети

Адаптер

DHCP сервер

☐ Настроить адаптер автоматически

☒ Настроить адаптер вручную

IPv4 адрес: 192.168.56.100

IPv4 маска сети: 255.255.255.0

IPv6 адрес:

IPv6 длина маски сети: 0

✖ Сбросить

✔ Применить

Адаптер

DHCP сервер

☐ Включить сервер

Адрес сервера: 192.168.56.100

Маска сети сервера: 255.255.255.0

Нижняя граница адресов: 192.168.56.101

Верхняя граница адресов: 192.168.56.254

✖ Сбросить

✔ Применить

Рис. 3. Конфигурация сети

Виртуальные сети хоста

Сети NAT

Облачные сети

Имя	IPv4 префикс	IPv6 префикс	DHCP сервер

Основные опции

Проброс портов

Имя:

IPv4 префикс:

☐ Включить DHCP

☐ Включить IPv6

IPv6 префикс:

☐ Объявить маршрутом IPv6 по умолчанию

✖ Сбросить

✔ Применить

Рис. 4. Остальные настройки




Рис. 5. Остальные настройки

6. В главном окне VirtualBox выбрать из списка comp и нажать «Настроить» (Рис. 6).




Рис. 6. Выбор виртуальной машины comp

7. В пункте настроек «Сеть» проверить соответствие Рис. 7 (галочка «Включить сетевой адаптер» должна стоять только у Адаптер 1).




Рис. 7. Настройки сетевого адаптера для comp

8. Далее необходимо внести изменения в системный файл hosts, который находится в директории для Windows: C:/Windows/system32/drivers/etc/hosts, для *.nix /etc/hosts

Дополните файл следующим:

192.168.56.101 test.i-exam.nii mypage.i-exam.nii auth.i-exam.nii api.i-exam.nii

9. После выполнения всех пунктов, выберите в главном окне comp и нажмите «Запустить».

Для доступа к виртуальной машине через окно консоли VirtualBox используйте логин и пароль: root | root

Также открыт доступ через SSH: ssh root@192.168.56.101, пароль root